


Neuheiten im März:

Inhalt

Neue Sockelausführung und weitere Sockelhöhen:	1
Griff ohne Bohrung:.....	1
Kleinere Korpus- und Innenmaße.....	1
Fußbodenplanung	2
Innenschubkasten:	3

Neue Sockelausführung und weitere Sockelhöhen:

Wir haben eine weitere Sockelausführung hinzugefügt: Sockelblende zwischenliegend.



Außerdem können Sockelhöhen ab 50 mm ausgewählt werden. Die Sockelausführungen und Sockelhöhen finden Sie unter Korpus / Sockel.

Griff ohne Bohrung:

Bei der Griffauswahl können Sie entscheiden, dass keine Griffbohrungen an den Fronten vorgenommen werden. Die ausgewählten Griffe werden geliefert und die individuellen Griffbohrungen können dann vor Ort durchgeführt werden.

Kleinere Korpus- und Innenmaße


Wir haben die Mindestabmessungen überarbeitet. Sie können jetzt kleinere Korpusse platzieren und auch Fachböden, Konstruktionsböden usw. setzen. Als Regel hierbei gilt dass ein Maß (Breite oder Tiefe) mindestens 286 mm haben muss.

Sie werden in der Planung darauf hingewiesen wenn die Bauteile zu klein für unsere Fertigung sind.



Fußbodenplanung

Wir haben mit der „Fußbodenplanung“ einen weiteren Programmpunkt hinzugefügt. Hier können Sie in wenigen Schritten einen Fußboden aus der ZEG-Kollektion in Ihre Räume hinzufügen und auf Wunsch auch bestellen.

Schritt 1: Erstellen Sie über die Raumplanung  den gewünschten Raum

Schritt 2: Wählen Sie die gewünschte Bodenart (Parkett, Vinyl)

Schritt 3: Drücken Sie den Button „Raumsituation ermitteln“

Und schon wird Ihnen der ausgewählte Fußboden und auch die benötigte Anzahl Pakete angezeigt.

Mit dem Haken „Auswerten“ entscheiden Sie ob der Boden als Verkaufsartikel ausgewertet wird und im Angebot dargestellt wird (Haken gesetzt) oder nicht.



Raumsituation ermitteln

Raum: 1

Auswerten Darstellen

In den weiteren Reitern können Sie Leisten / Trittschalldämmung / Reiniger und weiteres Zubehör auswählen.

Wenn Sie ein Zubehör-Artikel ausgewählt haben, werden Sie auf eine separate Seite geführt. Hier können Sie noch die gewünschte Menge abändern. Noch ein Click auf „Artikel hinzufügen“ und Sie haben den Artikel in den Warenkorb hinzugefügt.


Zusatzpositionen

Neutralartikel

raumplaner raumplaner

Menge	1
ArtNr	B3011687

Artikel hinzufügen

Über den Button  in der oberen rechten Ecke können Sie jederzeit die ausgewählten Zubehörartikel einsehen, ändern und löschen

Löschen	Programm	Menge	ArtNr	Beschreibung
	raumplaner	1.000000	B3011687	Übergangsprofil Typ 388 für Laminat und Parkett, Aluminium eloxiert Edelstahl Optik, Verstell
	raumplaner	1.000000	B20123	Übergangsprofil Typ 388 für Laminat und Parkett, Aluminium eloxiert Sand, Verstellfunktion 7
	raumplaner	2.000000	E9130700	GenoTop Vinyl Daily Clean Reiniger, 1,0 Liter

Innenschubkästen:


In zwei Schritten können Sie Innenschubkästen realisieren:

Schritt 1: Inneneinteilung setzen:

Im Bereich Innenleben gibt es bei „konstruktive Holzbauteile“ zwei neue Funktionen:

Inneneinteilung links und rechts erzeugen.

Hiermit setzen Sie in einem Korpus den Rahmen für die Innenschubkästen.




Schritt 2:

Unter „nicht konstruktive Holzbauteile“ gibt es einen neuen Bereich „Innenschubkästen“.

Über das anteilige Einfügen können Sie die gewünschten Innenschubkästen einfügen, in unserem Beispiel Zähler 1, Nenner 3 (=1/3) sehen Sie drei Holz-Innenschubkästen.

Es gibt die Innenschubkästen in zwei Varianten:

Ohne Push to Open und



Mit Push to Open

